

MIDI検定2級2次練習曲 No.1

♩ = 70

C.C.#1 = 26 → 54 0

Violin

Strings 1

Strings 2

Acoustic Piano

Electric Bass

Drums

mf

ff

f

f

f

Note No.42
Vel.=64

Note No.36
Vel.=100

Note No.37
Vel.=100

Note No.46
Vel.=80

C.C.#1 = 26 → 48 0

VI.

Str. 1

Str. 2

Ac. PF

E.Bass

Dr.

f

C.C.#11 = 127 → 82

C.C.#11 = 82 → 127

mf

f

mf

Note No.41
Vel.=80

MIDI検定2級2次練習曲 No. 1

8 C.C.#1 =28 → 68 0 C.C.#1 =32 → 64 0

VI.

Str. 1 *f*

Str. 2 *f* C.C.#11 =127 → 80

Ac. Pf

E.Bass

Dr.

Note No.51 Vel.=80

Note No.38 Vel.=100

Note No.45 Vel.=80

Note No.48 Vel.=80

Note No.49 Vel.=64

11 C.C.#1 =14 → 46 0 C.C.#1 =22 → 54 0

VI.

Str. 1

Str. 2 C.C.#11 =82 → 127 C.C.#11 =127 → 62

Ac. Pf C.C.#11 =127 → 74

E.Bass

Dr.

Note No.51 Vel.=80

p *f*

MIDI検定2級2次練習曲 No.1 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1～128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	41		PG	49		PG	49		PG	1	
1	2	030	CC	#7	110	CC	#7	70	CC	#7	70	CC	#7	80
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	32	CC	#10	32	CC	#10	80
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	72	CC	#91	60	CC	#91	60	CC	#91	40
1	2	070	CC	#93	30	CC	#93	40	CC	#93	40	CC	#93	0

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	34		PG	1	
1	2	030	CC	#7	108	CC	#7	90
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	20	CC	#91	60
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。