

MIDI License G2 2017 No.1

♩ = 94

2

Oboe

Glocken

Synth Pad

E.Piano

E.Bass

Drums

FM7

Bb7

C.C.#1 = 16 → 36 0

C.C.#1 = 8 → 36 0

ff

f

mf

C.C.#11 = 80 → 127

f

Note No.42
Vel.=48

Note No.59
Vel.=64

Note No.46
Vel.=64

Note No.36
Vel.=100

Note No.37
Vel.=100

※ Drums/パートのライドシンバル、及びクラッシュシンバルは、ノートナンバーやベロシティ値の指定がない場合、直前と同じ設定で入力を行ってください。

5

Ob.

Gl.

Syn.Pad

E.P.

E.B.

Dr.

Am7

D7

Gm7

C7

FM7

C.C.#1 = 16 → 46 0

C.C.#1 = 20 → 48 0

ff

f

gva.

C.C.#11 = 127 → 80

8

Bm7(b5) Bb7 Am7 F#m7(b5) FM7 Em7

C.C.#1 =30 → 54 0

Ob.

Gl.

Syn.Pad

E.P.

E.B.

Dr.

127

8va

Note No.55 Vel.=80

Note No.45 Vel.=100

Note No.41 Vel.=100

11

Dm7 CM7 EbM7 FM7

C.C.#1 =24 → 50 0

C.C.#1 =16 → 56 0

Ob.

Gl.

Syn.Pad

E.P.

E.B.

Dr.

8va

mf

ff

mp

f

8

C.C.#11 = 127 → 80

C.C.#11 = 80 → 127

Note No.52 Vel.=100

Note No.51 Vel.=40

Note No.51 Vel.=96

Note No.51 Vel.=100

MIDI License 2017 No.1 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	69		PC	10		PC	90		PC	6	
1	2	030	CC	#7	102	CC	#7	80	CC	#7	90	CC	#7	80
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	80	CC	#10	32	CC	#10	96
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	58	CC	#91	64	CC	#91	60	CC	#91	58
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	32	CC	#93	42	CC	#93	40

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	34		PC	1	
1	2	030	CC	#7	90	CC	#7	90
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	46	CC	#91	70
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。
 ※セットアップは、tpqn = 480で設定されています。