

# MIDI License G2 2017 No.2

Tempo: ♩ = 124

Chords: B<sup>b</sup>m7, E<sup>b</sup>7, Cm7, F7, B<sup>b</sup>m7, E<sup>b</sup>7

2

Soprano Sax: *ff*, P.B. = -8192 → 0, C.C.#1 = 12 → 38 0

Flute: P.B. = -8192 → 0, C.C.#1 = 8 → 36 0, *ff*, *ff > f*, *ff*, *gva*, C.C.#1 = 14 → 30 0

E.Guitar: *f*

Clavinet: *f*

E.Bass: *ff*, Note No.46 Vel.=64, Note No.42 Vel.=48

Drums: Note No.36 Vel.=100, Note No.38 Vel.=100, Note No.49 Vel.=80

Chords: Cm7, F7, B<sup>b</sup>m7, E<sup>b</sup>7, Cm7, F7

6

S.Sax: C.C.#1 = 12 → 40 0, P.B. = -8192 → 0, C.C.#1 = 12 → 38 0, *gva*

Flute: C.C.#1 = 10 → 22 0

E.G.

Clavi.

E.B.: P.B. = 1365 0

Dr.

9

Bbm7 Eb7 Cm7 F7 Dm7(b5) G7 Cm7 Eb7

C.C.#1 = 8 → 36 0 C.C.#1 = 8 → 42 0 P.B. = -8192 → 0

(*gva*)

C.C.#1 = 18 → 40 0 C.C.#1 = 22 → 34 0

P.B. = 1365 0 h.

P.B. = 1365 0

Note No.45  
Vel.=100

※ 1つのノートで入力

13

Ab7 G7 Abm7 Fm7/Bb Gm7/C Abm7/Eb Gbm7/Ab Bm7/C#

P.B. = -8192 → 0 P.B. = 0 → 8191 0 C.C.#1 = 20 → 48 0

(*gva*)

C.C.#1 = 20 → 42 0

Note No.48  
Vel.=100

MIDI License 2017 No.2 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	65		PC	74		PC	29		PC	8	
1	2	030	CC	#7	114	CC	#7	90	CC	#7	80	CC	#7	80
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	48	CC	#10	32	CC	#10	96
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	56	CC	#91	58	CC	#91	30	CC	#91	30
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	34		PC	1	
1	2	030	CC	#7	94	CC	#7	108
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	32	CC	#91	50
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0
1	2	080	CC	#101	0			
1	2	090	CC	#100	0			
1	2	100	CC	#6	12			
1	2	110	CC	#101	127			
1	2	120	CC	#100	127			

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。

※セットアップは、tpqn = 480で設定されています。