

MIDI License G2 2017 No.3

♩ = 136

E7sus4 E7 E7sus4

2

Brass Section

E.Organ

E.Piano

E.Bass

Drums

f

mf

ff

P.B.= 1365 0

P.B.= 1365 0

P.B.= 1365 0

P.B.= 1365 0

Note No.49
Vel.=80

Note No.48
Vel.=112

Note No.40
Vel.=112

Note No.45
Vel.=112

Note No.36
Vel.=112

Note No.42
Vel.=48

Note No.46
Vel.=48

E7 Em7/A Gm7/C

6

Brs.Sec.

E.Organ

E.P.

E.B.

Dr.

ff

ff

Note No.55
Vel.=80

※1 E.Bassパートで符頭が×で記譜されている音符のデレージョンは、20ティック(480TPQNの場合)で入力を行ってください。
 ※2 Drumsパートのライドシンバル、及びクラッシュシンバルは、ノートナンバーやベロシティ値の指定がない場合、直前と同じ設定で入力を行ってください。

Am7 D F#m7 B E7sus4 E7 E7sus4 E7

9

Brs. Sec.

E.Organ

E.P.

E.B.

Dr.

P.B.= 1365 0
P.B.= 1365 0

P.B.= 1365 0
P.B.= 1365 0

Note No.41
Vel.=112

Note No.49
Vel.=80

Note No.46
Vel.=80

E7sus4 E7 E7sus4 E7

13

Brs. Sec.

E.Organ

E.P.

E.B.

Dr.

P.B.= 1365 0
P.B.= 1365 0

P.B.= 1365 0
P.B.= 1365 0

P.B.= 1365 0
P.B.= 683 0
P.B.= 1365 0

Note No.52
Vel.=80

Note No.44
Vel.=1

Note No.55
Vel.=80

MIDI License 2017 No.3 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	62		PC	19		PC	5		PC	37	
1	2	030	CC	#7	100	CC	#7	110	CC	#7	110	CC	#7	90
1	2	040	CC	#10	72	CC	#10	48	CC	#10	80	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	30	CC	#91	52	CC	#91	52	CC	#91	30
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	20	CC	#93	0
1	2	080										CC	#101	0
1	2	090										CC	#100	0
1	2	100										CC	#6	12
1	2	110										CC	#101	127
1	2	120										CC	#100	127

			10CH		
1	2	000	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0
1	2	020	PC	1	
1	2	030	CC	#7	104
1	2	040	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	46
1	2	070	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。
 ※セットアップは、tpqn = 480で設定されています。