

# MIDI License G2 2017 No.4

♩ = 146

CM7 Bm7(b5) E7 Am7

Flute 2

Strings

Ac.Piano

E.Bass

Drums

Percussions

*f* *ff*

C.C.#1 = 16 → 48 0

*f* C.C.#11 = 64 → 127

C.C.#11 = 127 → 64

Note No.42 Vel.=48

Note No.36 Vel.=100

Note No.37 Vel.=100

Note No.63 Vel.=100

Note No.64 Vel.=100

Note No.62 Vel.=100

※ Drumsパートのライドシンバル、及びクラッシュシンバル、ハイハットオープンは、ノートナンバーやベロシティ値の指定がない場合、直前と同じ設定で入力を行ってください。

Gm7 C7 FM7 Em7(b5) A7

6

Fl.

St.

Ac.Pf.

E.B.

Dr.

Perc.

C.C.#1 = 16 → 42 0

C.C.#11 = 84 → 127

Note No.46 Vel.=48

1つのノードで入力

9

Dm7 G7 F#m7 Bm7 Em7

C.C.#1 = 20 → 54 0

P.B.= 8191 0 8191 0

C.C.#11 = 127 → 82 127

Note No.47 Vel.=100

Note No.46 Vel.=80

Note No.50 Vel.=100

Note No.49 Vel.=100

Note No.44 Vel.=1

12

AM7 AmZ D G7 C6

C.C.#1 = 22 → 34 0

C.C.#11 = 127 → 64

*f* *ff*

*mf* *f*

Note No.43 Vel.=100

Note No.52 Vel.=80

MIDI License 2017 No. 4 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	74		PC	49		PC	1		PC	36	
1	2	030	CC	#7	116	CC	#7	60	CC	#7	80	CC	#7	100
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	80	CC	#10	32	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	42	CC	#91	56	CC	#91	46	CC	#91	48
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	28	CC	#93	0	CC	#93	0

			10CH			11CH		
1	2	000	CC	#0	120	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	1		PC	1	
1	2	030	CC	#7	90	CC	#7	70
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	48
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	30	CC	#91	20
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。  
 ※セットアップは、tpqn = 480で設定されています。