

# MIDI License G2 2018 No.2

♩ = 160

2

GM7 F#m7 Em7 GM7 A F#m7 B

Harmonica

ff

P.B. = -8192 → 0

Strings

Electric Piano

mf

Clavinet

mf

Electric Bass

ff

Drums

Note No.42 Vel.=80

Note No.36 Vel.=112

Note No.38 Vel.=112

Note No.46 Vel.=80

6

B7(b13) GM7 F#m7 Em7 GM7 A F#m7

Harm.

C.C.#1 = 22 → 66 0

P.B. = -8192 → 0

Str.

*8va*

mp

f

E.Piano

Clavi.

E.Bass

Dr.

Note No.49 Vel.=80

- 1 -

10

Harm. B7(b9) GM7 F#m7 Em7 F#m7 GM7 F#m7

C.C.#1 = 30 → 72 0 3

Str. *sva* C.C.#11 = 127 → 64 127 *mf* *f*

E.Piano

Clavi.

E.Bass

Dr.

Note No.48 Vel.=100 Note No.45 Vel.=100 Note No.41 Vel.=100

14

Harm. Em7 GMZ A F#mZ B

P.B.=-8192 → 0 C.C.#1 = 28 → 58 0

Str. *sva* C.C.#11 = 127 → 48 → 127

E.Piano

Clavi.

E.Bass

Dr.

Note No.52 Vel.=80

MIDI License 2018 No.2 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	23		PC	49		PC	6		PC	8	
1	2	030	CC	#7	116	CC	#7	66	CC	#7	90	CC	#7	90
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	48	CC	#10	64	CC	#10	96
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	40	CC	#91	62	CC	#91	52	CC	#91	40
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	32	CC	#93	64	CC	#93	0

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	34		PC	1	
1	2	030	CC	#7	88	CC	#7	94
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	40	CC	#91	46
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。  
 ※セットアップは、tpqn = 480で設定されています。