

MIDI License G2 2019 No.3

♩ = 124

2

Em7(9) Em6 Em7(9) 1つのノートで入力 Em6 Em7(9) Em6

Synth Lead *ff* /P.B.= -8192 → 0

Strings

Electric Piano *f*

Acoustic Bass *ff* P.B.= 8191 0

Drums

Note No.36 Vel.=100

Note No.44 Vel.=80

Note No.38 Vel.=100

P.B.= 8191 0

C.C.#1 = 39 → 73 0

5

Em7(9) Em6 Gm7(9) Gm6 Gm7(9) 1つのノートで入力 Gm6

Syn. C.C.#1 = 29 → 56 0

Str. *mf* C.C.#11 = 81 → 127

E.P.

A.B. P.B.= 8191 0

Dr. Note No.45 Vel.=100

Note No.41 Vel.=100

Note No.52 Vel.=80

Note No.49 Vel.=80

P.B.= -8192 → 0

P.B.= 8191 0

C.C.#1 = 39 → 73 0

MIDI License G2 2019 No.3

8 Gm7(9) Gm6 Gm7(9) Gm6 8va D/C

Syn. C.C.#1 = 29 → 56 0

Str. C.C.#11 = 127 → 65 127 p mf

E.P.

A.B. h. P.B.= 8191 0 Note No.48 Vel.=100 Note No.49 Vel.=80 Note No.53 Vel.=80

Drs.

11 C/Bb E/A F#/G# Dm7/G EbM7/F

Syn. 8va C.C.#1 = 17 → 44 0

Str.

E.P.

A.B.

Drs.

MIDI License 2019 No.3 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	82		PC	49		PC	5		PC	33	
1	2	030	CC	#7	116	CC	#7	72	CC	#7	74	CC	#7	106
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	48	CC	#10	80	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	50	CC	#91	60	CC	#91	52	CC	#91	30
1	2	070	CC	#93	20	CC	#93	46	CC	#93	32	CC	#93	0

			10CH		
1	2	000	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0
1	2	020	PC	1	
1	2	030	CC	#7	106
1	2	040	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	60
1	2	070	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。