MIDI License G2 2019 No.2

♩ = 132

2 Dm7 G7 ^{1つのノートで入力} Dm7 G7

Flute *ff* *f < ff > f*

Synth Pad

Electric Piano *f*

Vibraphone

Electric Bass *mf*

Drums

Note No.42 Vel.=48

Note No.36 Vel.=100 Note No.37 Vel.=100

6 Fm7 Fm7/Bb Bb7 ^{1つのノートで入力} EbM7 A7(b5)

Fl. *ff*

Syn.

E.P.

Vib.

E.B.

Drs.

Note No.46 Vel.=48

P.B.= 4096 0

P.B.= 8191 0

1つのノートで入力

9 C.C.#1 = 16 → 38 0 *f* *ff* A $\flat$ M7 G7 P.B.= 8191 0

Fl. *f* *ff*

Syn. P.B.= 8191 0

E.P. C.C.#11 = 81 → 127 *f*

Vib. *mf*

E.B.

Drs. Note No.45 Vel.=80 Note No.41 Vel.=80 Note No.49 Vel.=60

12 Cm7 C.C.#1 = 8 → 34 0 Bm7 B $\flat$ m7 E $\flat$ M7 D $\flat$ M7 C.C.#1 = 8 → 30 0 Gm7/C

Fl. C.C.#1 = 8 → 34 0

Syn. C.C.#11 = 127 → 35 C.C.#11 = 81 → 127

E.P.

Vib.

E.B. 1つのノートで入力 P.B.= 8191 0

Drs. Note No.46 Vel.=60 Note No.51 Vel.=80 Note No.42 Vel.=1 Note No.55 Vel.=80 Note No.49 Vel.=60 Note No.48 Vel.=80 Note No.55 Vel.=80

MIDI License 2019 No.2 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121									
1	2	010	CC	#32	0									
1	2	020	PC	74		PC	90		PC	5		PC	12	
1	2	030	CC	#7	108	CC	#7	92	CC	#7	80	CC	#7	80
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	48	CC	#10	80	CC	#10	80
1	2	050	CC	#11	127									
1	2	060	CC	#91	52	CC	#91	60	CC	#91	46	CC	#91	64
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	42	CC	#93	24	CC	#93	44

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	34		PC	1	
1	2	030	CC	#7	88	CC	#7	84
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	10	CC	#91	46
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。