

MIDI License G2 2019 No.4

♩ = 96 ₂

FM7 Cadd9/E Dm7 G7

琴 *ff* P.B.= -8192 → 0 P.B.= -8192 → 0

尺八

Synth Pad

Electric Grand Piano *mf*

Electric Bass *f*

太鼓* *f* Note No.72 Note No.60

Drums Note No.42 Vel.=64 Note No.36 Vel.=108 Note No.38 Vel.=108

*太鼓のデュレーションは10Tickで入力してください。

5 Em7/A Am7 Dm7 G7 Bm7(b5) E

琴 P.B.= -8192 → 0

尺八 *ff* P.B.= 8191 0 P.B.= 8191 0 P.B.= 4096 0 C.C.#1 = 22 → 58 0

Syn.

E.G.P.

E.B.

太鼓 Note No.46 Vel.=64 Note No.45 Vel.=100

Drs. Note No.49 Vel.=80 Note No.48 Vel.=100

8 Am E/G# G D/F# F G

1つのノートで入力

P.B.= -8192 → 0

C.C.#1 = 13 → 45 0

P.B.= 4096 0 C.C.#1 = 20 → 49 0

P.B.= 4096 0

ff

Note No.41
Vel.=100

11 Am P.B.= -8192 → 0 F G G/A A

1つのノートで入力

C.C.#1 = 17 → 36 0

C.C.#1 = 13 → 43 0

P.B.= 4096 0

MIDI License 2019 No.4 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121									
1	2	010	CC	#32	0									
1	2	020	PC	108		PC	78		PC	101		PC	3	
1	2	030	CC	#7	112	CC	#7	74	CC	#7	70	CC	#7	80
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	80	CC	#10	48	CC	#10	48
1	2	050	CC	#11	127									
1	2	060	CC	#91	60	CC	#91	70	CC	#91	70	CC	#91	50
1	2	070	CC	#93	20	CC	#93	20	CC	#93	60	CC	#93	60

			5CH			6CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	34		PC	117		PC	1	
1	2	030	CC	#7	92	CC	#7	80	CC	#7	90
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	40	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	20	CC	#91	40	CC	#91	30
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。