

MIDI License G2 2016 No.3

♩ = 146

2

Trumpet

Trombone

Tenor Sax

Acoustic Piano

Electric Bass

Drums

Percussions

6

Tp.

Tb.

T.Sax

Ac.Pf.

E.Bass

Dr.

Perc.

ff

f

gva

f

f

P.B.= -4096 → 0

C.C.#11= 86 → 127

C.C.#11= 127 → 96 → 127

P.B.= -8192 → 0

P.B.= -8192 → 0

Note No.44 Vel.=96

Note No.56 Vel.=96

Note No.65 Vel.=96

Note No.55 Vel.=96

Note No.75 Vel.=96

Note No.62 Vel.=96

Note No.73 Vel.=96

Note No.64 Vel.=96

Note No.66 Vel.=96

Note No.74 Vel.=96

Note No.63 Vel.=96

P.B.= -4096 → 0

P.B.= -4096 → 0

C.C.#11= 127 → 96 → 127

C.C.#11= 86 → 127

C.C.#11= 127 → 96 → 127

P.B.= -8192 → 0

Eb7

Cm7

F7

9 **B^bm7** **E^b7** **Am7**

Tp. P.B.= -4096 → 0 P.B.= -4096 → 0 *fff*

Tb. C.C.#11= 86 → 127 C.C.#11= 127 → 96 → 127 *ff*

T.Sax (gva) P.B.= -8192 → 0 *fff*

Ac.Pf. *ff*

E.Bass P.B.= 1365 0 *ff*

Dr. Note No.38 Vel.=112 h. Note No.49 Vel.=112

Perc. Note No.41 Vel.=112

12 **D7** **Gm7** **C7**

Tp.

Tb.

T.Sax (gva)

Ac.Pf.

E.Bass

Dr. Note No.52 Vel.=112

Perc. Note No.65 Vel.=112

MIDI License 2016 No.3 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	57		PC	58		PC	67		PC	1	
1	2	030	CC	#7	116	CC	#7	80	CC	#7	108	CC	#7	86
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	48	CC	#10	80	CC	#10	80
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	56	CC	#91	42	CC	#91	48	CC	#91	32
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	16	CC	#93	0	CC	#93	0

			5CH			10CH			11CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	34		PC	1		PC	1	
1	2	030	CC	#7	106	CC	#7	102	CC	#7	90
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	40	CC	#91	30	CC	#91	30
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0
1	2	080	CC	#101	0						
1	2	090	CC	#100	0						
1	2	100	CC	#6	12						
1	2	110	CC	#101	127						
1	2	120	CC	#100	127						

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。
 ※セットアップは、tpqn = 480で設定されています。