

# 令和元年度MIDI検定2級2次試験練習曲 No.2

Flute

♩ = 96

2 3 4 5

C.C.#1 = 16 → 63 0

Electric Guitar

*f*

1つのノートで入力

1つのノートで入力

P.B. = 1365 0

P.B. = 683 0

Electric Piano

*mf*

Bass

*f*

Note No.42 Vel.=100

Note No.38 Vel.=100

Drums

Note No.36 Vel.=100

C.C.#1 = 17 → 49 0

C.C.#1 = 30 → 61 0

Flute

6 7 8 9

E.G.

E.P.

Ba.

Dr.

Note No.49 Vel.=100

Note No.47 Vel.=100

Note No.43 Vel.=100

## 令和元年度MIDI 検定2級2次練習曲 No.2 セットアップデータ

### システムエクスクルーシブ

|   |   |     |    |    |    |    |    |    |
|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 000 | F0 | 7E | 7F | 09 | 03 | F7 |
|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|

### 各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1～128で記載されています

|   |   |     | 1CH |     |     | 2CH |      |     | 3CH |     |     | 4CH |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 000 | CC  | #0  | 121 | CC  | #0   | 121 | CC  | #0  | 121 | CC  | #0  | 121 |
| 1 | 2 | 010 | CC  | #32 | 0   | CC  | #32  | 0   | CC  | #32 | 0   | CC  | #32 | 0   |
| 1 | 2 | 020 | PC  | 74  |     | PC  | 27   |     | PC  | 5   |     | PC  | 34  |     |
| 1 | 2 | 030 | CC  | #7  | 120 | CC  | #7   | 100 | CC  | #7  | 100 | CC  | #7  | 111 |
| 1 | 2 | 040 | CC  | #10 | 64  | CC  | #10  | 77  | CC  | #10 | 40  | CC  | #10 | 64  |
| 1 | 2 | 050 | CC  | #11 | 127 | CC  | #11  | 127 | CC  | #11 | 127 | CC  | #11 | 127 |
| 1 | 2 | 060 | CC  | #91 | 90  | CC  | #91  | 40  | CC  | #91 | 53  | CC  | #91 | 0   |
| 1 | 2 | 070 | CC  | #93 | 0   | CC  | #93  | 0   | CC  | #93 | 60  | CC  | #93 | 0   |
| 1 | 2 | 080 |     |     |     | CC  | #101 | 0   |     |     |     |     |     |     |
| 1 | 2 | 090 |     |     |     | CC  | #100 | 0   |     |     |     |     |     |     |
| 1 | 2 | 100 |     |     |     | CC  | #6   | 12  |     |     |     |     |     |     |
| 1 | 2 | 110 |     |     |     | CC  | #101 | 127 |     |     |     |     |     |     |
| 1 | 2 | 120 |     |     |     | CC  | #100 | 127 |     |     |     |     |     |     |

|   |   |     | 10CH |     |     |
|---|---|-----|------|-----|-----|
| 1 | 2 | 000 | CC   | #0  | 120 |
| 1 | 2 | 010 | CC   | #32 | 0   |
| 1 | 2 | 020 | PC   | 1   |     |
| 1 | 2 | 030 | CC   | #7  | 100 |
| 1 | 2 | 040 | CC   | #10 | 64  |
| 1 | 2 | 050 | CC   | #11 | 127 |
| 1 | 2 | 060 | CC   | #91 | 80  |
| 1 | 2 | 070 | CC   | #93 | 0   |

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。