

MIDI検定2級2次練習曲 No.3

♩ = 159

2

Clarinet

Glockenspiel

Strings

Acoustic Piano

Contrabass

Tambourine

Note No.54
Vel.=80

6

Cl.

Glo.

Str.

Ac.Pf.

Cb.

Tamb.

10

Cl.

Glo.

Str.

Ac.Pf.

Cb.

Tamb.

14

Cl.

Glo.

Str.

Ac.Pf.

Cb.

Tamb.

C.C.#11 = 127 → 72

MIDI検定2級2次練習曲 No.3 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1～128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	72		PG	10		PG	49		PG	1	
1	2	030	CC	#7	120	CC	#7	100	CC	#7	80	CC	#7	100
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	71	CC	#10	40	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	58	CC	#91	61	CC	#91	60	CC	#91	40
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	33		PG	1	
1	2	030	CC	#7	100	CC	#7	100
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	30	CC	#91	70
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。