

令和6年度MIDI検定2級2次試験練習曲 No.3

♩ = 124

2

Soprano Sax

Flute

E.Guitar

Clavinet

E.Bass

Drums

P.B.= Bbm7 Eb7 Cm7 F7 Bbm7 Eb7

P.B.= -8192 → 0 C.C.#1 = 12 → 38 0 C.C.#1 = 8 → 36 0

ff / P.B.= -8192 → 0

ff > f ff

gva C.C.#1 = 14 → 30 0

f

Note No.46 Vel.=64 Note No.42 Vel.=48

Note No.36 Vel.=100 Note No.38 Vel.=100 Note No.49 Vel.=80

Cm7 F7 Bbm7 Eb7 P.B.= -8192 → 0 Cm7 F7

C.C.#1 = 12 → 40 0 P.B.= -8192 → 0 C.C.#1 = 12 → 38 0

(gva) C.C.#1 = 10 → 22 0

P.B.= 8191 0

6

S.Sax

Fl.

E.G.

Clavi.

E.B.

Dr.

令和6年度MIDI検定2級2次試験練習曲 No.3

Chord progression: Bbm7 Eb7 Cm7 F7 Dm7(b5) G7 Cm7 Eb7

9 C.C.#1 = 8 → 36 0 C.C.#1 = 8 → 42 0 P.B. = -8192 → 0

S.Sax (gva)-

Fl. C.C.#1 = 18 → 40 0 C.C.#1 = 22 → 34 0

E.G.

Clavi.

E.B. P.B. = 8191 0

Dr. P.B. = 8191 0

Note No.45
Vel.=100

※ 1つのノートで入力

Chord progression: Ab7 G7 AbM7 Fm7/Bb Gm7/C Bbm7/Eb Gbm7/Ab BM7/C#

13 P.B. = -8192 → 0 P.B. = 0 → 8191 0 C.C.#1 = 20 → 48 0 C.C.#1 = 20 → 42 0

S.Sax (gva)-

Fl. C.C.#1 = 20 → 42 0

E.G.

Clavi.

E.B.

Dr.

Note No.48
Vel.=100

令和6年度MIDI 検定2級2次練習曲 No.3 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1～128で記載されています。

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	65		PC	74		PC	29		PC	8	
1	2	030	CC	#7	114	CC	#7	90	CC	#7	80	CC	#7	80
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	48	CC	#10	32	CC	#10	96
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	56	CC	#91	58	CC	#91	30	CC	#91	30
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PC	34		PC	1	
1	2	030	CC	#7	94	CC	#7	108
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	32	CC	#91	50
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。

※セットアップは、tpqn = 480で設定されています。