

令和6年度MIDI検定2級2次試験練習曲 No.4

2 ♩ = 96

3 4

Koto *ff* P.B= - 8192 → 0 P.B= - 8192 → 0 P.B= - 8192 → 0

尺八

Synth Pad

E.Grand Piano *mf*

E.Bass *f*

Taiko Note No. 72 *f* Note No. 42 Note No. 60

Drums Vel. = 64 Note No. 36 Vel. = 108 Note No. 38 Vel. = 108

5 6 7

Koto P.B= - 8192 → 0

尺八 *ff* C.C.#1 = 22 → 58 0

Synth Pad

E.G.Piano

E.Bass

Taiko

Drums Note No. 46 Vel. = 64 Note No. 49 Vel. = 80 Note No. 48 Vel. = 100 Note No. 45 Vel. = 100

8 9 P.B= - 8192 → 0 10

Koto

尺八 C.C.#1= 20 → 49 0 C.C.#1= 13 → 45 0

Synth Pad *ff*

E.G.Piano

E.Bass

Taiko

Drums

Note No. 41
Vel. = 100

11 12 13

Koto P.B= - 8192 → 0

尺八 C.C.#1= 17 → 36 0 C.C.#1= 13 → 43 0

Synth Pad

E.G.Piano

E.Bass

Taiko

Drums

令和6年度MIDI 検定2級2次練習曲 No.4 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1～128で記載されています。

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	108		PG	78		PG	101		PG	3	
1	2	030	CC	#7	112	CC	#7	74	CC	#7	70	CC	#7	80
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	80	CC	#10	48	CC	#10	48
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	60	CC	#91	70	CC	#91	70	CC	#91	50
1	2	070	CC	#93	20	CC	#93	20	CC	#93	60	CC	#93	60

			5CH			6CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	34		PG	117		PG	1	
1	2	030	CC	#7	92	CC	#7	80	CC	#7	90
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	40	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	20	CC	#91	40	CC	#91	30
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。
 ※セットアップは、tpqn = 480で設定されています。