

MIDI Lisence G2 2015 No.1

♩ = 120

2

Am7
D

Flute

Synth Lead

E.Guitar

Ac.Piano

Fretless Bass

Drums

P.B.= -8192 -4096 0

P.B.= 8191 0

P.B.= 0 → 8191 0

ff

f

f

h. p.

cho.

Note No.38
Vel.=112

Note No.48
Vel.=96

Note No.42
Vel.=64

Note No.45
Vel.=96

Note No.46
Vel.=64

Note No.41
Vel.=96

Note No.36
Vel.=112

Note No.49
Vel.=80

5

Gm7
C

Bbm7
Eb

Flute

Synth Lead

E.Guitar

Ac.Piano

Fretless Bass

Drums

P.B.= -8192 -4096 0

C.C.#1 = 12 → 62 0

P.B.= 0 → 8191 0

P.B.= 0 → 8191 0

P.B.= 0 → 8191 0

ff

mf

Note No.51
Vel.=80

Note No.44
Vel.=64

MIDI Lisence G2 2015 No.1

8

Am7
D

E^bM7
F

DM7
E

Flute

Synth Lead

E.Guitar

Ac.Piano

Fretless Bass

Drums

P.B.= -8192 → 0

C.C.#1 = 12 → 64 0

P.B.= 0 → 8191 0

P.B.= 8191 0

P.B.= 0 → 8191 0

h. h.

Note No.55
Vel.=80

Note No.52
Vel.=80

Note No.49
Vel.=80

11

CM7
D

gva

Flute

Synth Lead

E.Guitar

Ac.Piano

Fretless Bass

Drums

Note No.52
Vel.=80

Note No.49
Vel.=80

Note No.52
Vel.=80

Note No.55
Vel.=80

MIDI License 2015 No.1 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	74		PG	82		PG	27		PG	1	
1	2	030	CC	#7	112	CC	#7	116	CC	#7	118	CC	#7	100
1	2	040	CC	#10	80	CC	#10	48	CC	#10	80	CC	#10	72
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	54	CC	#91	58	CC	#91	58	CC	#91	48
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	0	CC	#93	24	CC	#93	0

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	36		PG	1	
1	2	030	CC	#7	108	CC	#7	90
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	52	CC	#91	42
1	2	070	CC	#93	16	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。