

MIDI License G2 2015 No.3

♩=142

Em7 P.B.= 0 → 8191 0 P.B.= 0 → 8191 0 P.B.= -8192 → 0

Synth Lead

Sequence

Orchestra Hit

E.Grand Piano

Synth Bass

Drums

ff P.B.= -8192 → 0 C.C.#1 = 6 → 64 0

Note No.36 Vel.=112

Note No.38 Vel.=112

Note No.41 Vel.=112

Note No.42 Vel.=64

Note No.49 Vel.=80

Note No.46 Vel.=64

CM7 P.B.= 0 → 8191 0 C.C.#1 = 10 → 60 0 P.B.= -8192 → 0 Am7 P.B.= 0 → 8191 0

Synth Lead

Sequence

Orchestra Hit

E.Grand Piano

Synth Bass

Drums

f C.C.#10 = 127 → 0 → 127

Note No.46 Vel.=80

Note No.53 Vel.=80

Note No.52 Vel.=80

GM7 F#m7(b5) F#m7/B

P.B. = -8192 → 0 P.B. = 0 → 8191 C.C.#1 = 14 → 40 0

8

Synth Lead

Sequence

C.C.#10 = 127 → 0 → 127 C.C.#10 = 127 → 0 → 127 C.C.#10 = 127 → 0

Orchestra Hit

E.Grand Piano

Synth Bass

Drums

Note No.49 Vel.=80 Note No.57 Vel.=80 Note No.52 Vel.=80

Em7 D Em

C.C.#1 = 14 → 60 0

11

Synth Lead

Sequence

C.C.#10 = 0 → 127

Orchestra Hit

E.Grand Piano

Synth Bass

Drums

Note No.55 Vel.=80 Note No.49 Vel.=80 Note No.47 Vel.=112 Note No.43 Vel.=112 Note No.55 Vel.=96

MIDI License 2015 No.3 セットアップデータ

システムエクスクルーシブ

1	1	000	F0	7E	7F	09	03	F7
---	---	-----	----	----	----	----	----	----

各チャンネルのセットアップデータ

※プログラムチェンジは1~128で記載されています

			1CH			2CH			3CH			4CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121	CC	#0	121
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	82		PG	81		PG	56		PG	3	
1	2	030	CC	#7	122	CC	#7	100	CC	#7	92	CC	#7	112
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64	CC	#10	80	CC	#10	48
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	60	CC	#91	54	CC	#91	54	CC	#91	48
1	2	070	CC	#93	0	CC	#93	16	CC	#93	32	CC	#93	34

			5CH			10CH		
1	2	000	CC	#0	121	CC	#0	120
1	2	010	CC	#32	0	CC	#32	0
1	2	020	PG	40		PG	17	
1	2	030	CC	#7	108	CC	#7	98
1	2	040	CC	#10	64	CC	#10	64
1	2	050	CC	#11	127	CC	#11	127
1	2	060	CC	#91	42	CC	#91	58
1	2	070	CC	#93	12	CC	#93	0

※シーケンスソフトによっては、表記と表示およびタイミングが異なる場合があります。